



## Инструкция за взимане на фекална проба

Необходимото количество фекален материал е между 5-10 грама при солидна консистенция (размер колкото грахово зърно) или 3-5 мл притечна консистенция. Фекалната маса се събира от **недезинфекцирани** гърнета, подлоги и други, тъй като дезинфектантите допринасят за инактивиране на вирусите в пробата.

Пробите се съхраняват в много добре предпазен от изтичане фецес-контейнер (с капачка на винт и допълнително облепване сводонепроницаема лепенка) в хладилник при температура от +4° до +8°C за не повече от 72 часа от вземането и се транспортират в хладилни чанти с охладители.

Охладителите предварително са замразени при -20°C. Оптимална температура за транспорт е 4-8°C. При транспорт на повече от една проба е необходимо да се вземат допълнителни мерки за предотвратяване изтичането на пробите и взаимното им контаминиране.

Контейнера с пробата, заедно с попълненото направление за изследване, се предават в Столична РЗИ на адрес: София, ул. „Враня“ 20, ет. V, стая № 501 на дежурен епидемиолог.

## Інструкція для взяття проби фекалій на дослідження

Необхідна кількість фекалій для аналізу - 5-10 гр солідна консистенція (розміром зерна гороху) або 3-5 мл рідкої консистенції. Фекалій для аналізу треба збирати з **недезінфікованих** підносів та іншої посуду, тому що дезінфекція інактивує віруси і зменшує їхню кількість в аналізах.

Зразки аналізів фекалій зберігаються в щільно закритих контейнерах (гвинтовий ковпачок і додатково ізольовані водонепроникачою стрічкою) в холодильнику при температурі +4° до +8°C не більше 72 годин від взяття матеріалу для дослідження і транспортується в термосумках з охолоджувачем. Охолоджувач попередньо заморожений при мінус 20°C. Оптимальна температура при перевезенні на матеріал за дослідження повинна бути 4 до 8°C. При транспорті більш як на одна проба необхідні і додаткові заходи, щоб запобігти розлиттю матеріала для дослідження.

Контейнери з пробами для аналізу передаються в СРЗІ разом з поповненим документом для надсилання зразків для дослідження за адресою: м. Софія, вул. „Враня“ №20, пов. 5, кабінет №501 - черговий епідеміолог.